

<u>Inhalt</u>

Worum geht es?	2
Installation eines Windows Server 2019 Server Core	2
Integration des Feature on Demand "AppCompatibility"	8
Vorbereitung der Generalisierung	11
Testlauf der Bereitstellung	14

Worum geht es?

IT-Solutions

B Lhanger V Mar-

Windows Server 2019 hat wie seine Vorgänger auch die Installationsvariante "Server Core". Diese bietet einige Vorteile gegenüber der Version mit "Desktop Experience" – also der grafischen Oberfläche:

- Es sind weniger Komponenten enthalten, die gehärtet werden müssen
- Durch die geringere Anzahl an Bestandteilen ist wahrscheinlich die Angriffsfläche kleiner
- Weniger Administratoren werden sich auf die Server Core mit RDP "verirren" und somit auch weniger "Footprints" für Hacker hinterlassen. (Mal ehrlich: jede Anmeldung hinterlässt per default ein Profil und Anmeldeinformationen im Cache!)

Das klingt nicht schlecht. Doch warum gibt es dann so wenige Server Core in den Infrastrukturen? Auch das ist einfach erklärt:

- Im Falle eines TroubleShootings fehlen die gewohnten Tools auf dem Betriebssystem
- Nicht alle Anwendungen unterstützen die Installation auf einem Server Core

Mit Windows Server 2012 konnte man noch die Verwaltungskomponenten auf einem Server Core installieren und somit zumindest das erste Problem etwas entschärfen. Doch leider hat Microsoft diese "Mini-Shell"-Variante mit Windows Server 2016 nicht fortgesetzt. Und so gilt: Einmal Windows Server 2016 Server Core – immer Windows Server 2016 Server Core!

Mit Windows Server 2019 wurde eine Neuerung eingeführt: Die "ServerCore-AppCompatibility". Mit diesem Feature On Demand werden wieder einige zusätzliche Werkzeuge auf dem Server Core platziert. Zusätzlich arbeitet Microsoft immer weiter am Anwendungssupport. So unterstützen beispielsweise Exchange Server 2019 und SQL Server 2017+ die Installation ohne grafische Oberfläche.

Und so wird es Zeit, diese Installationsvariante erneut zu evaluieren!

Im Folgenden zeige ich, wie eine Installation mit Server Core um die Zusatzfunktion erweitert wird und wie daraus ein Basis-Image für eine Installation im Hyper-V bereitgestellt wird.

Installation eines Windows Server 2019 Server Core

In meinem Hyper-V-Host erstelle ich eine passende VM für die Installation:

Virtuelle Computer	WS-HV3"						- 0
Name Phase BASE Au WS-CA1 Wed at WS-CA1 Wed at WS-CA1 Wed at WS-CA2 Wed at WS-D22 Wed at WS-SPM Wed at WS-MA2 Wed at WS-MA2 Wed at WS-RA2 Wed at WS-WAC Wed at Profpunkte BASE Erstellt: Konfigurationsve	CE MSD	CPU-Auslast gelüht 0 %. gelüht 1 %. gelüht 0 %.	DVD-Laufiv	DVD-Laufrierk	D-Laufr CD/D	fiverka den Controller is Speicherort: 1 (wird verwendet) 2VD-Laufwerk an. 4SDN Update 2019-03.4	so Durdhsuche Entfr



Das Setup ist seit Jahren vom Prozess her unverändert und stellt somit keine Herausforderung dar:

Loading files	
	Setup Contraction
	Windows Server* 2019
	Untractallationssprache: Deutsch (Deutschland) Uhrzeit und Währungsformat: Deutsch (Deutschland) Tastatur oder Eingabemethode: Deutsch
	Windows Server* 2019 Installationssprache: Deutsch (Deutschland) Uhrzeit und Währungsformat: Deutsch (Deutschland) Tastatur oder Eingabemethode: Deutsch Deutsch Image: Compare the sprache und andere Einstellungen ein, und klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen. Weiter Veiter



Windows Server* 2019 	🖆 Windows Setup		
_etzt installieren	w	indows Server⁺ 2019	
<u>C</u> omputerreparaturoptionen		Jetzt installieren	
<u>C</u> omputerreparaturoptionen			
	<u>C</u> omputerreparaturoptionen		

Der Standard für die Bereitstellung ist bereits Server Core – auch wenn das so nicht explizit genannt wird:

Zu installierendes Betriebssystem auswählen Betriebssystem Architektur Geändert am Windows Server 2019 Standard x64 12.03.2019 Windows Server 2019 Standard (Desktopdarstellung) x64 12.03.2019 Windows Server 2019 Datacenter x64 12.03.2019 Windows Server 2019 Datacenter x64 12.03.2019 Windows Server 2019 Datacenter (Desktopdarstellung) x64 12.03.2019 Beschreibung: (Empfohlen) Mit dieser Option wird nur die Minimalversion der grafischen Umgebung von Windows installiert. Die Verwaltung kann über eine Eingabeaufforderung und PowerShell oder im Remotemodus mit dem Windows Admin Center oder anderen Tools erfolgen.	🚱 🔬 Windows Setup		
Beschreibung: (Empfohlen) Mit dieser Option wird nur die Minimalversion der grafischen Umgebung von Windows installiert. Die Verwaltung kann über eine Eingabeaufforderung und PowerShell oder im Remotemodus mit dem Windows Admin Center oder anderen Tools erfolgen.	20 Installierendes Betriebssystem auswanien Betriebssystem Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Datacenter (Desktopdarstellung)	Architektur x64 x64 x64 x64 x64	Geändert am 12.03.2019 12.03.2019 12.03.2019 12.03.2019
	Beschreibung: (Empfohlen) Mit dieser Option wird nur die Minimalversion Windows installiert. Die Verwaltung kann über eine Eingabea Remotemodus mit dem Windows Admin Center oder ander	der grafischen Umg aufforderung und P en Tools erfolgen.	gebung von owerShell oder in

WS IT-Solutions





<u> </u>	💰 Windows Setup		
	Wo möchten Sie Windows installieren? Name Wicht zugewiesener Speicherplatz auf Lar	Gesamtgröße Freier Speich Typ 100.0 GB 100.0 GB	
		∑Eormatieren <mark>₩Neu</mark>	
			Weiter
1 Informationen werden 2	Windows wird installiert		
	💰 Windows Setup		X
	Windows wird installiert Status Windows-Dateien werden kopiert Dateien werden für die Installation vorbereit Features werden installiert Underwarden installiert	tet (0%)	
	Updates werden installiert Aktion wird abgeschlossen		

Bis hier wars nichts Neues. Nach der Bereitstellung und der Treibererkennung kommt hier das verknappte Out-Of-Box-Experience (OOBE) des Server Core ums Eck. Dabei kann mit dem Tabulator navigiert werden:



C:\Windows\system32\LogonUl.exe	- - X
Administrator Das Renutzerkennwort muss vor der Anmeldung geändert werden.	
Abbrechen	

Und dann ist die Anmeldung auch schon erledigt. Wie gewohnt präsentiert sich der Prompt der cmd – dem Fenster ohne Windows Explorer:

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe	- - X
C:\Users\Administrator>_	
	×

Integration des Feature on Demand "AppCompatibility"

Nun installiere ich die Erweiterung. Diese stellt Microsoft in einer etwa 350MB großen ISO-Datei zur Verfügung. Die lege ich in das virtuelle DVD-Laufwerk ein:



Dort angekommen riskiere ich einen Blick über die cmd. Es befinden sich einige "Feature on Demand" (FOD)-Ordner darauf:

🖼 Administrato	or: C:\Windows\sys	tem32\cmd.exe	
C:\Users\Ad	ministrator>	d:	
D:\>dir Datenträge Volumeseri	r in Laufwer ennummer: CD	k D: ist SFOD_x 01-175F	64FRE_SDL_DV9
Verzeichni	s von D:∖		
15.09.2018 15.09.2018	18:40 18:41	328.250 Fo 31.221 Mi	DMetadata_Client.cab crosoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~cs-CZ~.
, 15.09.2018	18:41	31.481 Mi	crosoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~de-DE~.
, 15.09.2018	18:41	31.246 Mi	crosoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~.
, .5.09.2018	18:41	31.531 Mi	crosoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~es-ES~.
.5.09.2018	18:41	31.331 Mi	crosoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~fr-FR~.
) 15.09.2018	18:41	31.607 Mi	crosoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~hu-HU~.
) .5.09.2018	18:41	30.603 Mi	crosoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~it-IT~.
) .5.09.2018	18:41	33.691 Mi	crosoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ja-JP~.
.5.09.2018	18:42	32.775 Mi	crosoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ko-KR~.
5.09.2018	18:42	31.367 Mi	crosoft-Windows-InternetExplorer-Optional-Package~31bf3856ad364e35~amd64~nl-NL~.



Die Integration wird mit DISM in das bereits laufende Betriebssystem gestartet. Damit wäre auch eine Offline-Erweiterung ohne Installation des Betriebssystems denkbar:

B	Admini	trator: C:\W	indows\system32\cmd.e	xe	- - ×
D	:\>DISM	/Online	/Add-Capability	/CapabilityName:ServerCore.Appcompatibility <pre>void: /Source:d: /LimitAccess_</pre>	Ê
L					×

Der Befehl ist etwas gewöhnungsbedürftig:

DISM /Online /Add-Capability /CapabilityName:ServerCore.Appcompatibility~~~~0.0.1.0 /Source:d: /LimitAccess

Die Installation benötigt einige Minuten:

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - DISM /Online /Add-Capability /CapabilityName:ServerCore.Appcompatibility~~~~0.0.1.0 /Source:d: /LimitAccess	×
D:\>DISM /Online /Add-Capability /CapabilityName:ServerCore.Appcompatibility~~~~0.0.1.0 /Source:d: /LimitAccess	Ê
Tool zur Imageverwaltung für die Bereitstellung Version: 10.0.17763.1	
Abbildversion: 10.0.17763.379	
[======================================	
	×



Und natürlich wird dieser tiefe Eingriff nicht ohne Neustart aktiv:



Nach dem Neustart und der Anmeldung teste ich einige Tools, indem ich diese über die cmd direkt aufrufe. Die für mich stets wichtige Ereignisanzeige (eventvwr.msc) ist mit dabei. Ebenso zeigt sich der Gerätemanager (devmgmt). Zu meiner Überraschung hat Microsoft auch einen Windows Explorer integriert. Damit entfällt der übliche Umweg über den OpenDialog des Notepads.





Sehr zu meiner Freude ist auch die PowerShell-ISE dabei! Damit lassen sich lokale Scripte bequem editieren und ausführen:



Vorbereitung der Generalisierung

Natürlich gibt es wie in den Vorgängerversionen das bekannte Script sconfig. Mit diesem lassen sich wichtige, administrative Aufgaben steuern, wie z.B. das Suchen und Installieren von Windows Updates:





Damit mein Basis-Image möglichst aktuell ist, installiere ich alle möglichen Updates. Eigentlich ist so etwas heute nicht mehr nötig, da die Updates üblicherweise kumulativ sind: Es muss also abgesehen von Servicing Stack Updates nur das aktuellste installiert werden. Aber schaden kann es auch nicht:







Nach dem Neustart und einer Anmeldung generalisiere ich nun den Server. Dabei werden alle individuellen Informationen entfernt und danach kann der Server vervielfältigt werden:

📾 Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe					
C:\Users\Administrator>cd\			^		
C:\>cd Windows\System32\Sysprep					
C:\Windows\System32\Sysprep>sysprep.exe					
C:\Windows\System32\Syspref Systemvorbereitungsprogramm 3.14					
C:\Windows\System32\Syspref Das Systemvorbereitungsprogramm S.H.* Das					
			~		

Ein paar Minuten später ist der Server wie gewünscht heruntergefahren:



B

WSHowTo Windows Server 2019 Core FOD AppCompatibility 2019-12-09 Windows Server 2019

Name	Phase	CPII-Ausla	t Zugewiesener S	Spei Betriebsz	eit Status		Konfigura	tio
E PACE	Aug	CI O Addid	Zugemesener s	beinebse	Status		a n	
WS-CA1	Wird ausgeführt	0%	990 MB	19.05:34:1	11		8.0	
WS-CM	Wird ausgeführt	0%	4096 MB	19.05:33:2	21		8.0	
WS-DC2	Wird ausgeführt	0%	"BASE" auf "WS-HV	3" - Verbindung r	mit virtuellen Computern			
WS-DPM	Wird ausgeführt	0%	DADE BUI WORTHY.	5 - verbindung i	nic virtuellen computern			
WS-EVIL1	Gespeichert	C	atei Aktion Me	dien Zwischer	nablage Ansicht ?			
WS-FS2	Wird ausgeführt	0% =	0 0 0	III I> 🔂 🕻	5 壁			
WS-MON	Wird ausgeführt	0%						
WS-MX2	Wird ausgeführt	0 %						
WS-PFS1b	Wird ausgeführt	0 %						
WS-RA2	Wird ausgeführt	0 %						
WS-RDS2	Wird ausgeführt	0 %						
🗧 WS-WAC	Wird ausgeführt	0 %						
				Der virtu	uelle Computer "BASE" ist au	isgeschaltet.		
				vicken Sie zum St	arten des virtuellen Computers im M	enu Aktion aut Starten.		
					Starten			
		_						
Prüfpunkte								

Die VHDX-Datei enthält jetzt eine Betriebssystemversion mit dem aktuellen Patchlevel eines Windows Server 2019 Server Core, in dem auch die Erweiterung "AppCompatibility" installiert ist. Die Datei kopiere ich in mein Repository. Dabei sieht man, dass die Bereitstellung i Modell Thin-Provision nahezu genauso viel Speicher belegt, wie ein Server mit Desktop Experience. Das war in den früheren Versionen noch deutlich anders:

-					
B	ASE	15.11.2019 17:39	Dateiordner		
🕳 W	/in2019-1908.vhdx	09.08.2019 20:26	Festplatten-Image	13.733.888 KB	
- W	/in2019-1911-CoreFOD.vhdx	15.11.2019 18:51	Festplatten-Image	12.324.864 KB	

Testlauf der Bereitstellung

Für einen Test schalte ich die VM noch einmal ein. Dabei wird das "neue" Betriebssystem eine Hardwareerkennung ausführen und die Ersteinrichtung (OOBE) vornehmen:





Nach dem Erstellen eines Adminpasswortes prüfe ich den Rechnernamen. Dieser wurde erwartungsgemäß neu vergeben:





Die VM schalte ich aus und entferne sie aus meiner Hyper-V-Konfiguration. Mit dem neuen Basis-Image kann ich nun jederzeit weitere Server Core bereitstellen.