

Inhalt

1. Szenario..... 1
2. Vorbereitung und Integration des Windows Server 2008 R2..... 1

1. Szenario


- Ein Windows-Server 2008 R2 soll in den Servermanager eines Windows Server 2012 aufgenommen werden:




- Dieses HowTo zeigt, wie man den 2008R2-Server für das RemoteManagement vorbereitet.

2. Vorbereitung und Integration des Windows Server 2008 R2


- Installiere DotNet-Framework 4.0 auf dem 2008er Server:



- Installiere das Management Framework 3.0 (PowerShell 3.0)



- Starte den Server neu



- Starte die PowerShell
 - Aktiviere ggf. die Scriptausführung mit `set-executionpolicy unrestricted`
 - Starte das Script `Configure-SMRemoting.ps1`

```


Server-Manager (C-2008R2)  Server-Manager (C-2008R2)
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator.CRASHWORK> Set-ExecutionPolicy Unrestricted

Ausführungsrichtlinie ändern
Die Ausführungsrichtlinie trägt zum Schutz vor nicht vertrauenswürdigen Skripten bei. Wenn Sie die Ausführungsrichtlinie
ändern, sind Sie möglicherweise den in Hilfethema "about_Execution_Policies" unter
"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170" beschriebenen Sicherheitsrisiken ausgesetzt. Möchten Sie die
Ausführungsrichtlinie ändern?
[L] Ja [N] Nein [H] Anhalten [?] Hilfe (Standard ist "J"): j
PS C:\Users\Administrator.CRASHWORK>
PS C:\Users\Administrator.CRASHWORK>
PS C:\Users\Administrator.CRASHWORK> Configure-SMRemoting.ps1
Die Remoteverwaltung von Server-Manager wird aktiviert...

WinRM-Schnellkonfiguration
Der Befehl "Set-WSManQuickConfig" zum Aktivieren der Remoteverwaltung des Computers über den Dienst zur
Windows-Remoteverwaltung (WinRM) wird ausgeführt.
Dies umfasst die folgenden Schritte:
1. Starten des WinRM-Diensts (bzw. Neustart bei bereits gestartetem Dienst)
2. Festlegen des Starttyps des WinRM-Diensts auf "Automatisch"
3. Erstellen eines Listeners zum Akzeptieren von Anforderungen für eine beliebige IP-Adresse
4. Aktivieren eingehender Windows-Firewall-Regelausnahmen für WS-Verwaltungsdatenverkehr (nur HTTP).

Möchten Sie den Vorgang fortsetzen?
[L] Ja [A] Ja, alle [N] Nein [K] Nein, keine [H] Anhalten [?] Hilfe (Standard ist "J"):
    
```

- Aktualisieren die Anzeige im Servermanager:



- Jetzt kann der alte Server remote gesteuert werden.